Outlook2016・365 のアカウント設定の手順

1. Outlook 2016を起動します。



2. 「ファイル」タブをクリックします。

	÷ ÷			受信日	rf - *	******@ictne	t.ne.jp	-	Outlook
ファイル	ホーム	送受信	フォルダ	- 表示	Q 🔋	行したい作業を入	カしてくけ	1953	
新しい 発 メール アイ 新担作	新しい (テム + 成		アー カイブ	 Q. 返信 Q. 全員に返信 Q. 転送 返信 	.	クイック 操作マ	》 移動	ト タグ *	ューザーの検 アドレス糖 アロンメーノ
22(58)	気に入りのフ	フォルダーをドラ	्रमी <	現在のメールが	「シクス (の検索 🔎 現在	Eのメール፣	「ックス・	

※「Outlook」が表示された場合は 4.へ進みます。

Car Outlook	Outlook へようごそ メール アドレスキスパレビアカウス中国302.411	
antrug		
		- 10 [AWe] . MMe]

3. 「アカウント情報」画面で「アカウントの追加」をクリックします。



4. 「Outlook」画面が表示されます。入力欄にメールアドレスを入力し、[詳細オプション]をクリックします。



5. 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックし、「接続」をクリックします。

o <mark>⊻</mark> Outlook	×
******@ictnet.ne.jp	
詳細オプション ▲	
接続)

6. 「…を追加しています」と表示されます。画面が変わるまでお待ちください。

or Outlook	×
******@ictnet.ne.jp	
詳細オプション 🗸	
******@ictnet.ne.jpを追加しています	

7. 「詳細設定」画面が表示されます。「POP」をクリックします。

0 2 Outlook	:			×
詳細設定				
Office 365	Outlook.com	E 🔀 Exchange	Google	
РОР	ІМАР			
前に戻る				

8. 「POP アカウントの設定」画面が表示されます。各項目を設定し、「次へ」をクリックします。

	×
POP アカウントの設定	
*******@ictnet.ne.jp	(別のユーザー)
ж/=л н	
マ信メール サーバー pop intract ne in ポー	110
□ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	110
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオン	が必要
送信又一儿	
サーバー mail.ictnet.ne.jp	ポート 587
暗号化方法 [2] 、	
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオン: 	が必要
メッセージ配信	
□ 既存のデータ ファイルを使用	
参照	
前に戻る	次へ

●受信メール

サーバー	pop.ictnet.ne.jp
ポート	110
このサーバーでは暗号化された接続(SSI/TLS)が必要	チェックなし
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックなし

	/ _ / / 0.0
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックなし
●送信メール	
サーバー	mail.ictnet.ne.jp
ポート	587
暗号化方法	「なし」を設定
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックなし
●メッセージ配信	
既存データ ファイルを使用	チェックなし

既存データファイルを使用	チェックなし

9. 「パスワード入力画面」が表示されます。登録確認書のメールパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

POP アカウントの設定	
*******@ictnet.ne.jp	(別のユーザー)
パスワード	
****	¢
前に戻る	接続

10. […を追加しています]と表示されます。画面が変わるまでお待ちください。

	×
Outlook	
*******@ictnet.ne.jpを追加しています	
****。 準備しています	

11.「アカウントが正常に追加されました」と表示されます。「完了」をクリックします。

	×
⊙ ⊻ Outlook	
アカウントが正常に追加されました	
POP ******@ictnet.ne.jp	
別のメール アドレフを追加	
別のメール アドレスを追加 メール アドレス	~
別のメール アドレスを追加 メール アドレス 詳細オブション へ	~
別のメール アドレスを追加 メール アドレス 詳細オプション へ ビ 自分で自分のアカウントを手動で設定	~
別のメール アドレスを追加 メール アドレス 詳細オプション へ 「 自分で自分のアカウントを手動で設定	~
別のメール アドレスを追加 メール アドレス 詳細オプション へ ビ 自分で自分のアカウントを手動で設定	^
別のメール アドレスを追加 メール アドレス 詳細オプション へ ご 自分で自分のアカウントを手動で設定 完了	
別のメール アドレスを追加 メール アドレス 詳細オプション ▲ ☑ 自分で自分のアカウントを手動で設定 <u>定了</u> _ Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する	

12.「受信トレイ」画面が表示されます。「ファイル」タブをクリックします。

	, Ŧ			受信日	<i>∕</i> 1-*	*****@ictne	t.ne.jp	-	Outlook
ファイル	ホ− ム	送受信	フォルダ	- 表示	♀ ≢	行したい作業を入	カしてくけ	esu,	
「 新しい メール ア・	で 新しい イテム -	★ X → 削除	ー アー カイブ	♀ 返信 ♀ 全員に返信 ♀ 転送	.	クイック 操作 -	¥∎ 移動 ▼	▶ タヴ *	ユーザーの検 アドレス糖 ア 電子メー・
新規作 ここにお	成 気に入りのフ	削除 オルダーをドラ	ッグし く	返信 現在のメールが	デックス 0	クイック操作 5 の検索 ク 現在	Eのメール፣	がクス・	·

13.「アカウント情報」画面が表示されます。「アカウント設定」→「アカウント設定(A)」をクリックします。

E	受信トレイ - Outlook データファイル - Outlook
情報	アカウント情報
開く/エクスポート	POP/SMTP
	 アカウントの追加
印刷	アカワントの設定 Cのアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。 アカウント 設定・ iPhone、iPad、Android、Windows 10 Mobile 用の Or
Office アカウント	アカウント設定(A) アカウントを追加または削除するか、既 存の特待設定を変更します。
フィードバック オプション	つコファイルの変更(E) L Microsoft Outlook を再起動して、 別のプロファイルを選択します。
終了	プロファイルの管理(Q) プロファイルを追加または削除するか、 既存のプロファイル設定を変更します。 通知の管理

14.「アカウント設定」画面が表示されます。作成したアカウントを選択し、「変更」をクリックします。

電子メール アカウント			
アカウントを追加ま	たは削除できます。また、アカウン	トを選択してその設定を変更できます。	
ール データファイル	RSS 77-F SharePoint	リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
🕝 新規(N) 🏆 🖞	多復(R) 🚰 変更(A))	② 既定に設定(D) × 削除(M) ◆ ◆	
名前		種類	
	tnet.ne.ip	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
単択したアカウントでは、 フォルダーの変要(F)	新しいXyセージを次の場所に融 *******のictuat ne	2個します: : inXi 英語トレング	
基択したアカウントでは、 フォルダーの変更(F)	新ししいメッセージを次の場所に配 ******@ictnet.ne データファイル:*******@	2億します: jp¥受信トレイ victnet.ne.jp - Outlook 2016.pst	

15.「POP アカウントの設定」画面が表示されます。以下の表を参照して各項目を設定し、「次へ」をクリックします

自分の名前	岩手 太郎
アカウント名	******@ictnet.ne.jp
	例: "職場" または "Microsoft アカウント"
返信先アドレス	
組織	
-ルの設定 □ サーバーにメッセー	ジのコピーを残す
🗌 サーバーガ	ら削除する 14 日後
🗌 [削除済み	

●全般設定

自分の名前	任意のお名前
アカウント名	表示のまま
返信先アドレス	空欄
組織	空欄

●メールの設定

サーバーにメッセージのコピーを残す	チェックを外す
サーバーから削除する	設定不可
削除済みアイテムから削除されたら、サーバーから削除	設定不可

16.「アカウントが正常に更新されました」と表示されます。「完了」をクリックします。



17.「アカウント設定」画面に戻ります。「閉じる」をクリックします。

電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウン	トを選択してその設定を変更できます。
ール データファイル RSS フィード SharePoint	リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
🧃 新規(N) 🏷 修復(R) 🚰 変更(A) 🤅	◎ 既定に設定(D) × 削降(M) ◆ ●
名前	種類
*******@ictnet.ne.ip	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
崔択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に草	2億します:
量択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に置 フォルダーの変更(F) *******@ictnet.ne	2億します: - jp¥受信トレイ
≧択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に置 フォルダーの変更(F) *******@ictnet.ne データファイル:*******@	2億します: - jp¥受信トレイ Sictnet.ne.jp - Outlook 2016.pst

18. 「受信トレイ」画面に戻ります。以上で設定完了です。設定中に送受信されたテストメールを確認して下さい。

